

NANOAMINO

PREMIUM

QUALIA

簡易工程

各アイテムの使い方



[https://youtu.be/9Jh7eJcvlB](https://youtu.be/9Jh7eJcvlBs)

s

カラー施術工程

▶ **CE塗布**2g／毛先から全体へ／キューティクル接着

↓

▶ **PX添加**5p～10p／毛髪内部の結合ケア

▶ **PF添加**5p～10p／タンパク質とCMCの補給

↓

カラー塗布・放置・カラーチェック

↓

シャンプー台へ

↓

▶ **CM塗布** ～ 乳化・流し.....6～9gをカラー剤の上から塗布／内部流出防止

↓

▶ シャンプー+**HP塗布**12p／シャンプー泡にHPを塗布して洗う／発色補助・過水除去

↓

流し

↓

▶ **CM塗布**6g／毛先～全体によく馴染ませ／疎水コーティング

▶ **BF塗布**12p／溜め湯の中にBFをイン／アルカリ除去

▶ チェンジリンス・流し

↓

タオルドライ

↓

▶ **CE塗布** ～ ドライ.....2g／毛先に洗い流さないトリートメントとして使用

↓

アイロン.....熱によってガラス化し、修復と保護の効果が向上します。

ブリーチ施術工程

- ▶ **CE塗布**2g／毛先から全体へ／キューティクル接着
- ▶ **PF塗布**5p～10p／タンパク質とCMCの補給(フォーマー使用)

↓

- ▶ **PX添加**5p～10p／毛髪内部の結合ケア
《添加目安》1剤+2剤の5%(合計100gの場合5g)

↓

ブリーチ塗布・放置・チェック

↓ ※ シャンプー台へ

- ▶ **CM乳化**・流し.....6～9gをブリーチ剤の上から塗布し乳化／内部流出防止

↓

シャンプー

- ▶ 【オンカラーの場合※】

※

シャンプーを流し・タオルドライ後
CE・PFを髪に塗布～PFを添加しカラー施術
カラーチェック後、CM乳化 ▶ HPリンスの手順へ

↓

- ▶ **HPリンス**12p／手首目安のため湯にHPをイン／発色補助・過水除去
- ▶ チェンジリンス・流し(シャンプーの流しをHPリンス～チェンジリンス・流しにしてください。)

↓

- ▶ **CM塗布**6g／毛先～全体によく馴染ませ／疎水コーティング
- ▶ **BFリンス**12p／手首目安のため湯にBFをイン／アルカリ除去
- ▶ チェンジリンス・流し(CMの流しをBFリンス～チェンジリンス・流しにしてください。)

↓

タオルドライ

↓

- ▶ **CE塗布** ～ ドライ.....2g／毛先に洗い流さないトリートメントとして使用

↓

アイロン.....熱によってガラス化し、修復と保護の効果が向上します。

《添加目安》

薬剤量g(1剤+2剤)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
添加量g(5%)	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10

パーマ施術工程

▶ **CE塗布**2g／毛先から全体へ／キューティクル接着

↓

▶ **PF塗布**12p／タンパク質とCMCの補給

↓

ワインディング

↓

▶ 1液塗布 + **PX添加**5p～10p／毛髪内部の結合ケア

↓

放置・テストカール

↓

中間水洗・タオルドライ

↓

2液塗布・放置

↓

シャンプー台へ ～ ロッドアウト

↓

▶ お湯を溜めて**HPを12pイン**・チェンジリンス

▶ お湯に**BFを12p追加**してチェンジリンス

2液・HP・BFが全て溶け込んだお湯で完全酸化へ近づけます。残留還元剤の不活化、残留加水除去、白髪・抜け毛の予防。

↓

流し

↓

▶ **CM塗布**良く馴染ませてチェンジリンス・流し・タオルドライ

↓

▶ **CE塗布** ～ ドライ2g／毛先に洗い流さないトリートメントとして使用

ストレート施術工程

▶ **CE塗布**2g／毛先から全体へ／キューティクル接着

↓

▶ **PF塗布**12p／タンパク質とCMCの補給

↓

▶ 1液塗布 + **PX添加**5p～10p／毛髪内部の結合ケア

↓

放置・軟化チェック

↓

中間水洗・タオルドライ

↓

▶ **PX塗布**.....全体に塗布／熱保護

▶ **CE塗布**.....毛先に塗布／熱保護

↓

ドライ・アイロン

↓

2液塗布・放置／シャンプー台へ

↓

▶ お湯を溜めて**HPを12pイン**・チェンジリンス

▶ お湯に**BFを12p追加**してチェンジリンス

2液・HP・BFが全て溶け込んだお湯で完全酸化へ近づけます。残留還元剤の不活化、残留加水除去、白髪・抜け毛の予防。

↓

流し

↓

▶ **CM塗布**.....良く馴染ませてチェンジリンス・流し・タオルドライ

↓

▶ **CE塗布** ～ ドライ2g／毛先に洗い流さないトリートメントとして使用

トリートメント施術工程

▶ **PF塗布**8～10p／タンパク質とCMCの補給(フォーマー使用)

↓

▶ **CE塗布**6～9g／毛先・キューティクルのスムージング

▶ **PX塗布**2p～／PXの泡でCEを揉み込み(フォーマー使用)

↓

▶ **CE塗布**6～12g塗布／なめらかさUP

↓

▶ **HPリンス**8p／ため湯にインしてチェンジリンス／定着

▶ **BFリンス**8p／ため湯に追加インしてチェンジリンス／引き締め

▶ 流し

↓

タオルドライ

↓

▶ **CE塗布** ～ ドライ.....2g／毛先に洗い流さないトリートメントとして使用

↓

アイロン.....熱によってガラス化し、修復と保護の効果が向上します。