

GENTLE PERM

ジェントルパーマ

韓国トレンド!ワンカールで洗練された紳士の品格スタイル

MEN'S PERM STYLES CAN BE STYLED HOWEVER YOU LIKE



PROCESS

<p>1</p> <p>カールをつけたい部分に1剤を塗布し15分放置し、水洗。その後、ワインディングを行う。</p>	<p>2</p> <p>サイドはスライスに対して角度を45度に下げたダウンシステムにする。</p>	<p>3</p> <p>ブラックピンパーマの4で平巻き1回転で巻く。</p>	<p>4</p> <p>POINT ピンが差さるように、中心からずらしてゴム掛けをする。</p>	<p>5</p> <p>フロントサイド1線目はスライスをとり、頭皮に対して45度の角度でひきだす。</p>
<p>6</p> <p>フロントサイド1線目はカールを1番強調したいので、ブラックピンパーマ5で1.5回転で巻く。</p>	<p>7</p> <p>両サイド巻き終わり後、センターの1線目を同様にブラックピンパーマ5で1.5回転の平巻き。</p>	<p>8</p> <p>残りのオーバーは左右それぞれひとまとめにして、床平行でブラックピンパーマ6で1回転の平巻き。</p>	<p>9</p> <p>カチッ 全て巻き終わったら、あらかじめ熱が加わった状態のピンを差して放置。 ※「カチッ」と音がするまで差し込む</p>	<p>10</p> <p>ピンを差した状態で10分放置後ピンを抜きロッドアウトし、1剤塗布の要領で、2剤処理を行う。</p>

基本の施術工程

POINT
カチッ

① ワインディング
つけ巻き / 水巻き両方可

② ピンが差し込めるように
ゴム掛け


③ ピンの差し込み
「カチッ」と音がするまで

- ④ 放置 / テストカール
- ⑤ ピンの脱着
- ⑥ 2液処理
- ⑦ ロッドアウト
- ⑧ プレインリンス
- ⑨ スタイリング

CHECK!

詳しいプロセス動画はこちら

GENTLE PERM



Repit Black Pin

ブラックピンパーマを使ったトレンドスタイルを徹底解説!

STYLE PROCESS

GOALD 佐藤氏監修 | STYLE | プロセスガイド



BEFORE



WINDING



AFTER



STYLE POINT!

スパイラル巻きがベースのシャドウパーマ。全体が細かいウェーブで仕上がると、チリつきや品のなさに繋がるので、くっきりとしたカールを強調したい部分にブラックピンパーマを使用し、メリハリのある仕上がりにします。

PROCESS

- 1 サイド1線目、クリーム基剤の薬剤を塗布する。
- 2 1線目は通常ロッドで1.5回転の逆巻きにする。
- 3 <1本目の巻き収まり>
- 4 2本目も同様に逆巻きを行う。
- 5 サイド2線目も2つに分け薬剤を塗布する。
- 6 サイド2線目は通常ロッドで1.5回転のスパイラル巻きにする。
- 7 <サイド2線目の巻き収まり> 逆サイドも同様に巻く。
- 8 フロント1線目は3つに分け薬剤を塗布する。
- 9 フロント1線目のセンターは通常ロッドで1.25回転の平巻きにする。
- 10 フロント1線目の両サイドは通常ロッドで1.5回転の逆巻きにする。
- 11 <フロント1線目の巻き収まり>
- 12 フロント2線目は4つに分け薬剤を塗布する。

- 13 フロント2線目はブラックピンパーマ1.5回転でスパイラル巻きにする。
- 14 2本目も同様に巻く。
- 15 <2線目の巻き収まり>
- 16 フロント3線目は3つに分け薬剤を塗布する。
- 17 フロント3線目も同様にブラックピンでスパイラルで巻く。
- 18 フロント4線目は2つに分け通常ロッドで1.5回転で平巻きにする。
- 19 バック1線目は4つに分け薬剤を塗布する。
- 20 バックサイドは同様に1回転の逆巻きにする。
- 21 バックセンターは平巻き。逆側も同様に巻き収める。
- 22 バック2線目は6つに分け薬剤を塗布する。
- 23 バックサイド2線目の1本目はスパイラルで1.5回転の逆巻きにする。
- 24 <バックサイド2線目の1本目の巻き収まり>
- 25 バックサイド2本目はブラックピンパーマで内巻きのスパイラルにする。
- 26 バック3本目は1本目と同様に逆巻きにする。<バック2線目の巻き収まり>
- 27 バック3線目は3つに分け薬剤を塗布する。
- 28 3線目は、ブラックピンパーマで全て1.5回転で平巻きにする。
- 29 <バック3線目の巻き収まり>
- 30 トップは2つに分け、1回転の平巻きにする。
- 31 全て巻き終わったら、あらかじめ熱が加わった状態のピンを専用ロッドに差して放置。
- 32 10分放置後、ピンを抜き、通常のパーマと同じように中間水洗→2剤処理→ロッドアウトを行う。

CHECK!

詳しい
プロセス動画は
こちら

SHADOW PERM

